

HTML ImageMapper NG2

Benutzer-Handbuch



alta4 Geoinformatik AG
Frauenstraße 8-9
54290 Trier
Deutschland
Fon: +49.651.96626-0
Fax: +49.651.96626-26
www.alta4.com
info@alta4.com

HTML ImageMapper NG2

Urheberrecht © 2008 alta4 Geoinformatik AG

Alle Rechte vorbehalten.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. alta4 kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind wir dankbar.

ESRI, ArcGIS, ArcView, ArcMap und ArcReader sind eingetragene Warenzeichen von ESRI Inc.

RICOH und Caplio 500SE sind eingetragene Warenzeichen der RICOH Company Ltd.

Alle anderen Hardware- und Softwarebezeichnungen sowie Firmennamen, die in diesem Handbuch verwendet werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer oder sollten als solche betrachtet werden. Wir folgen bei den Produktbezeichnungen im wesentlichen den Schreibweisen der Hersteller.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	6
1.1	HTML-ImageMapper NG2	6
1.2	Produkt-Historie	6
2	Installation	8
2.1	Systemvoraussetzung	8
2.1.1	Installation des Net-Frameworks	9
2.1.2	Installation .NET Support für ArcGIS	10
2.2	Installation	11
2.3	Lizenzierung	12
2.4	Laden in ArcMap	13
2.5	Deinstallation	13
3	Quickstart: Kurzanleitung	14
4	Detaillierte Funktionsbeschreibung	22
4.1	Karte	22
4.1.1	Festlegen des Kartenbereichs	22
4.1.2	Festlegen der Maßstäbe	22
4.1.3	Pause-Funktion	23
4.2	Grundeinstellungen	24
4.2.1	Projekt	24
4.2.2	Ausgabe	24
4.2.3	Ausgabeverzeichnis	24
4.2.4	Einstellungen FTP	25
4.3	HTML Export	25
4.3.1	Features	25
4.3.2	Themenbrowser	25
4.3.3	Klickbare Layer	25
4.3.4	Layer-Optionen	26
4.3.5	Klick-Funktionen	26
4.3.6	Layout	28
4.3.7	Informationsleiste	28
4.3.8	Kartenelemente Layout, Kartenelemente	29
4.3.9	Übersichtskarte	30
4.3.10	Benutzerdefinierte Tasten	31
4.3.11	Farben und Schriftarten	31
4.3.12	Layouts verwalten	32
4.3.13	Position im Browser	32
4.3.14	Ausgabe	33
4.3.15	Einstellungen Kacheln	33
4.3.16	Datenbank API	33
4.3.17	Grafikformate	34
4.3.18	Erweiterte Einstellungen	34

4.4	KML - Export	36
4.4.1	Inhaltsverzeichnis.....	36
4.4.2	Datenrahmen – Einstellungen	36
4.4.3	Featureklasse – Einstellungen	37
4.4.4	Text bearbeiten	37
4.4.5	Einstellungen Export	38
4.4.6	Transparenz.....	38
4.4.7	Layer als Vektordaten exportieren	38
4.4.8	Extrusion	38
4.4.9	Layer als Rasterdaten exportieren	39
4.5	Kachelexport	40
4.5.1	Einstellungen Kacheln.....	40
4.5.2	Kachelgröße.....	40
4.5.3	Ausgabeeinstellungen.....	40
5	Veröffentlichen von Karten.....	41
5.1	Verzeichnisstruktur.....	41
5.1.1	Verzeichnis „GIS“	42
5.1.2	Verzeichnis „KML“	42
5.1.3	Verzeichnis „WEB“	42
5.2	Hochladen auf einen Webserver	43
5.2.1	Automatischer FTP-Upload.....	43
5.2.2	Manuelles Hochladen mit Hilfe von FTP-Software	43
5.3	Veröffentlichen auf CD oder DVD.....	44
6	Verwendung im Batch-Modus	45
6.1	Konfiguration des Batchmodus	45
6.1.1	Hinzufügen von Projekten	45
6.1.2	Auswahl der zu verarbeitenden Projekte.....	46
6.1.3	Projekte entfernen.....	46
6.1.4	Berichte.....	46
6.1.5	Weitere Funktionen	46
6.2	Zeitgesteuerte Verarbeitung.....	47
7	Die Karte im Browser	50
7.1	Übersichtskarte	51
7.2	Zoomen im Browser	51
7.3	Suche.....	52
7.4	Attributanzeige	53
7.5	Legende	54
7.6	Listen.....	55
7.7	Pinnwand	56
7.8	Drucken.....	57
7.9	Windrose	58
8	Service-Funktionen	59
8.1	Fehler melden	59
8.1.1	Registrieren.....	59
8.1.2	Anmelden	61
8.1.3	Fehler melden	61
8.2	Info Menü	62
8.2.1	Lizenz ändern.....	62
8.2.2	Update-Überprüfung	62

9 Versionen	63
9.1 Commercial Version	63
9.2 Demo-Version	63
9.3 Campus-Version.....	63
9.4 EDU-Version	63
10 Anhang	64
10.1 Lizenzbedingungen	64

1 Einführung

1.1 HTML-ImageMapper NG2

HTML ImageMapper NG2 ist die einfachste, schnellste und komfortabelste Lösung um aus ArcGIS-Projekten attraktive und interaktive Online-GIS-Anwendungen zu machen.

Mit der Wizard-basierten ArcGIS-Extension (Erweiterung) exportieren Sie Karten aus ArcGIS ins Internet oder Intranet sowie zur Verwendung auf CD oder DVD.

Die Karten bleiben weiterhin interaktiv, das heißt der Nutzer kann in den Kartenausschnitt zoomen, Attributinformationen anzeigen und Suchabfragen über Sachdaten durchführen.

Beim Klicken auf Objekte können zudem Bilder oder Filme angezeigt, Soundeffekte abgespielt oder Hyperlinks aktiviert werden.

Um Karten möglichst schnell, einfach und kostengünstig aus dem GIS heraus zu erzeugen, ist HTML ImageMapper NG2 eine der einfachsten und kosteneffizientesten Lösungen. Sie als Autor haben dabei vollkommene Kontrolle über die kartographische Qualität und Interaktionen durch den Nutzer.

Mit Hilfe des Autorensystems erzielen Sie bereits innerhalb von wenigen Minuten ansprechende Ergebnisse.

Ihr Nutzen:

- Erstellung von Online-GIS-Applikationen in wenigen Minuten
- Übernahme der Kartografie aus ArcGIS-Projekten
- Themenbrowser: Wechsel zwischen verschiedenen Themen und Ansichten
- Export von Karten für Google Earth
- Neues Autorensystem – modern, übersichtlich, intuitiv
- Komfortable Layoutgestaltung mit Style Sheets
- Batch-Funktion: zeitgesteuerte, voll automatische Prozessierung
- Tile-Manager: Export des gesamten GIS-Projektes als Bildkacheln konform für ArcGIS Server
- Keine Programmierung notwendig
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

1.2 Produkt-Historie

Die Idee zu dem Produkt HTML ImageMapper stammt aus dem Jahre 1998, als ESRI mit ArcView 3.1 zum ersten mal den Export von Kartenbildern in ein browserfähiges Format (JPG) ermöglichte. Im Frühjahr 1999 kam HTML ImageMapper 1.0 als Extension zu ArcView 3.1 auf den Markt. Die Produktlinie HTML ImageMapper 3 als Extension zu ArcView 3 wurde weiter fortgeführt, aktuell ist *HTML ImageMapper 3.5* als passende Extension zu ArcView 3 verfügbar.

HTML ImageMapper NG2

Im Zuge von ArcGIS (ArcView 8) entwickelte alta4 2001 die weltweit erste Extension zu ArcGIS: HTML ImageMapper 8. Nach Version 8 und 9 ist seit Juli 2006 die Version 10 für ArcGIS 9.1 auf dem Markt. Diese Version stellt einen großen Entwicklungsschritt dar. Bei der Umsetzung wurden neueste Webtechnologien wie AJAX und DHTML eingesetzt.

Das Ergebnis ist eine Google-Maps-ähnliche Oberfläche mit dynamischem Zoom und Pan ohne erneutes Laden der Seite.

In HTML ImageMapper NG wurde das Autorensystem komplett neu gestaltet und unter Microsoft Visual Studio entwickelt.

In der aktuellen Version HTML ImageMapperNG2 wurde das Autorensystem noch intuitiver gestaltet, sowie der KML-Export für Google Earth wesentlich erweitert.

2 Installation

2.1 Systemvoraussetzung

Festplattenspeicher	17 MB für die Erweiterung HTML ImageMapper NG2
Betriebssystem	Microsoft Windows XP/2003/Vista
GIS Software	ArcGIS 9.2 (ArcView, ArcEditor oder ArcInfo) von ESRI. Die Erweiterung funktioniert nicht mit ArcGIS 8.x, 9.0, 9.1
.NET Framework	.NET Framework 2.0 .NET-Support für ArcGIS
Systemrechte	Zur Installation und zum Entfernen werden keine Administrationsrechte benötigt (falls .NET-Support für ArcGIS bereits installiert ist)


Um HTML ImageMapper NG2 als Erweiterung in ArcGIS verwenden zu können, muss neben dem eigentlichen .NET Framework 2.0 von Microsoft, auch der .NET-Support von ArcGIS installiert sein.

Ist das .NET Framework schon bei der Installation von ArcGIS vorhanden, wird der .NET-Support automatisch mitinstalliert.

2.1.1 Installation des Net-Frameworks

Um sicher zu stellen, dass das .NET Framework 2.0 auf Ihrem Rechner installiert ist gehen Sie folgendermaßen vor (Computer mit Microsoft Vista haben immer .NET installiert):

1. Öffnen Sie dann das Windows-Startmenü und wählen Sie „Einstellungen“ > „Systemsteuerung“ > „Software“.
2. Suchen Sie nach dem Eintrag „Microsoft .NET Framework 2.0“.




3. Falls dieser Eintrag nicht existiert müssen Sie das .NET-Framework selbst installieren. Einen aktuellen Link zum Download des .NET-Frameworks finden Sie unter:
<http://www.alt4.com/de/produkte/dotnetsupport.php>
(Zum Installieren benötigen Sie Administratorrechte)
Danach können Sie mit der Installation des .NET-Supports für ArcGIS weitermachen.


2.1.2 Installation .NET Support für ArcGIS

Zur nachträglichen Installation des ArcGIS .NET-Supports gehen Sie wie folgt vor:
(hierzu benötigen Sie Administratorrechte und das .NET-Framework 2.0 muss bereits installiert sein)

1. Beenden Sie gegebenenfalls zunächst ArcGIS.
2. Öffnen Sie dann das Windows-Startmenü und wählen Sie „Einstellungen“ > „Systemsteuerung“ > „Software“.
3. Wählen Sie den Eintrag „ArcGIS Desktop“ aus und klicken Sie auf „Ändern“.



4. Markieren Sie den Punkt „Modify“ und drücken Sie den Button „Next“. Klicken Sie auf „NET Support“ und wählen Sie „Will be installed on local hard drive“ aus.



5. Klicken Sie auf „Next“ und bestätigen Sie auch die nächste Eingabemaske mit „Next“.

2.2 Installation

Sollten die Systemvoraussetzungen, insbesondere der .NET-Support von ArcGIS, erfüllt sein, kann man die Installation des HTML ImageMapper NG2 vornehmen. Für diesen Schritt werden keine Administratorrechte benötigt.

1. Starten Sie die MSI-Datei mit einem Doppelklick. Die Installationsmaske startet daraufhin selbstständig.
2. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und stimmen Sie dieser zu. Setzen Sie dazu ein Häkchen bei „Ich akzeptiere“ und klicken Sie auf „OK“.

Der Installationsvorgang ist nun abgeschlossen. Sollten Probleme aufgetreten sein, wenden Sie sich bitte an den technischen Support der alta4 Geoinformatik AG.

Beim Start des HTML ImageMapper NG2 haben Sie die Möglichkeit Ihre Lizenzdatei zu laden, lesen Sie dazu das nächste Kapitel.

2.3 Lizenzierung

Sollten Sie noch nicht im Besitz einer Lizenzdatei sein, wird eine Demo-Version des HTML ImageMapper NG2 geladen.

Nach dem Erwerb einer kommerziellen Lizenz haben Sie die Möglichkeit, die Software ohne erneute Installation auf den vollen Funktionsumfang umzustellen. Hierzu ist in der Menüleiste das Servicemenü („?“) und dort der Menüpunkt „Registrierung“ vorgesehen, welches folgendes Fenster öffnet:




Klicken Sie auf „Lizenz ändern“, um Ihre Lizenzdatei (*.lic) zu laden und um den HTML ImageMapper NG2 mit vollem Funktionsumfang zu nutzen.

Falls Sie die Demoversion weiterhin verwenden möchten, klicken Sie „OK“.

2.4 Laden in ArcMap

Starten Sie die Software ArcMap 9. Wählen Sie im Menü „Werkzeuge“ die Option „Erweiterungen ...“ aus.

1. Aktivieren Sie die Checkbox für HTML ImageMapper NG2.
2. Falls die HTML ImageMapper NG2 Werkzeugleiste nicht automatisch erscheint, können Sie diese manuell anzeigen lassen. Wählen Sie dazu im Menü „Ansicht“ > „Werkzeugleisten“ aus und aktivieren Sie „HTML ImageMapper NG2“. Die HTML ImageMapper NG2 Werkzeugleiste erscheint:



2.5 Deinstallation

Der HTML ImageMapper NG2 kann wie jede andere Windows-Software über die Systemsteuerung deinstalliert werden.


1. Beenden Sie zunächst ArcGIS.
2. Öffnen Sie dann das Windows-Startmenü und wählen Sie „Einstellungen“ > „Systemsteuerung“ > „Software“.
3. Wählen Sie „HTML ImageMapper NG2“ aus der Liste aus und klicken Sie auf „Ändern/Entfernen“.

3 Quickstart: Kurzanleitung

Der Weg von ArcGIS ins Internet

Schritt 1:


Nach erfolgreicher Installation laden oder erstellen Sie Ihre Karte wie gewohnt in ArcGIS. Nun starten Sie die „HTML ImageMapper NG2“-Erweiterung mit einem Klick auf die gelbe Hand (a). Falls Sie die Hand nicht vorfinden, befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel 2.4 – „Laden in ArcMap“.



TIPP: Sie können jederzeit, also auch sofort auf den „Start“-Knopf klicken, um ein HTML ImageMapper NG2-Projekt zu erstellen. Nach kurzer Wartezeit wird das Ergebnis auf Ihren Wunsch im Browser präsentiert.

Schritt 2:

In der Voreinstellung wird der aktuelle Kartenausschnitt aus ArcMap übernommen. Um dies zu ändern, klicken Sie auf die Lupe zum Reinzoomen (A) und ziehen Sie ein Kästchen in der Vorschaukarte auf. Wenn Sie mit dem neuen Maßstab zufrieden sind können Sie ihn mit „Maßstab hinzufügen“ (B) akzeptieren (oder mittels den zwei Lupenfunktionen weiter anpassen). Zwischen den eingestellten Maßstäben kann später in der Online-Karte gezoomt werden.



Schritt 3:

Weiter geht es mit den Grundeinstellungen. Geben Sie hier den Kartentitel und bei Bedarf den Untertitel ein (A). Als Ausgabeformat wählen Sie nur HTML an (B). Geben Sie schließlich noch den Speicherort Ihres Projektes an (C).

HTML ImageMapper NG2

Datei ?

Karte Grundeinstellungen HTML Export

Projekt

Titel

Europe

Untertitel

Cities

Eigenes Logo

Ausgabe

☒ HTML

☐ Google Earth KML

☐ Google Earth KMZ

☐ Kacheln

Ausgabeverzeichnis

C:\HTML Imagemapper NG2\project01

Ordner durchsuchen

Ftp Einstellungen

☐ Ausgabe hochladen

Server:

Pfad:

Login:

Passwort:


☐ Passiv

Verbindung testen

Start

Schritt 4:

Wechseln Sie zum Tab „HTML Export“ (A) und dort zu „Features“. Hier werden Sie Layern bzw. deren Objekte eine Aktion zuweisen, die bei einem Klick auf selbige ausgeführt wird. Zuerst in „Klickbare Layer“ (B) den Gewünschten auswählen. Die Klick-Funktion belassen Sie auf „Zeige Attribute“ und wählen unter „Attribute“ (C) diejenigen aus, welche beim anklicken des Objektes angezeigt werden soll. Wenn Sie „Suchfunktion aktivieren“ (D) auswählen, kann Ihre Online-Karte nach den gewählten Attributen des aktuellen Layers durchsucht werden. Zusätzlich können Sie sich ein Linkliste erstellen lassen (E) in der Sie später bequem Ihr gewünschtes Feature auswählen können.




Schritt 5:

Weiter geht es mit „Layout“ (A).

Damit die Karte mit einem Titel aufwarten kann aktivieren Sie „Informationsleiste anzeigen“ (B) sowie „Titel“ (C).


Um die Karte mit weitere Elemente zu bereichern klicken Sie auf „Koordinaten anzeigen“ (D) sowie „Maßstabsleiste anzeigen“ (E) um die entsprechenden Effekte zu erzielen.



Eine Übersichtskarte erstellen Sie mit einem Klick auf „Übersichtskarte“ (F) woraufhin sich ein Dialog öffnet.

HTML ImageMapper NG2


Wählen Sie die Layer aus die Sie für die Übersichtskarte nutzen wollen (A). Klicken Sie auf „Vorschau aktualisieren“ (B) um sich das Ergebnis anzuschauen. Wenn Sie zufrieden sind bestätigen Sie mit „Einstellungen speichern“ (C).



Die vielfältigen Einstellungen für das Erscheinungsbild der Karte belassen wir bei den Voreinstellungen.


Schritt 6:

Im Reiter „Ausgabe“ können Sie bei Bedarf noch das Format der Ausgabekacheln wählen (A). Lassen Sie aber vorerst alles bei den Voreinstellungen. Drücken Sie auf „Start“ (B) und bejahen Sie nach der Prozessierung die Abfrage nach der Vorschau im Browser.



HTML ImageMapper NG2


Im Browser können Sie dann das Ergebnis Ihrer geringen Mühen bewundern:



4 Detaillierte Funktionsbeschreibung

4.1 Karte

In dieser Eingabemaske können Sie festlegen, welcher Teil der Karte verwendet wird und in welchen Maßstäben dies geschehen soll. Bei Angabe mehrerer Maßstäbe kann zwischen diesen in der Webkarte gezoomt werden.



4.1.1 Festlegen des Kartenbereichs

Die komplette Karte lässt sich bildschirmfüllend mittels dem Knopf „**Screen**“ darstellen. Der Knopf „**Extent**“ dagegen bietet die Möglichkeit den kompletten Karteninhalt Ihres ArcGIS-Projekts anzeigen zu lassen.

Sollten Ihnen die Voreinstellungen „Screen“ und „Extent“ nicht genügen können Sie in der Übersichtskarte die rote Bounding Box anpassen. Diese Bounding Box zeigt das Gebiet an, welches in ein HTML ImageMapper NG2 Projekt prozessiert wird.

4.1.2 Festlegen der Maßstäbe


Den Maßstab können Sie sich zum einen per Hand in die „**Maßstab**“ Eingabezeile eintragen oder mittels der Navigationsfunktionen, die auf die Übersichtskarte angewandt werden.

Wenn Sie den richtigen Maßstab gefunden haben lässt er sich per „**Maßstab hinzufügen**“ an die Liste anhängen. Zwischen den aufgelisteten Maßstäben lässt sich später in der Webkarte zoomen.


Vorsicht: Die Verarbeitungszeit steigt deutlich an (genau: exponentiell), je mehr Zoomstufen Sie exportieren und je größer der Maßstab gewählt wird.

4.1.3 Pause-Funktion

Bei komplexeren Karten kann das Einstellen der Maßstäbe zur Geduldsprobe werden, da bei jeder Maßstabsänderung die Ansicht neu gezeichnet wird. Wählen Sie die Option „Karte aktualisieren“ ab, um das Neuzeichnen der Karte zu verhindern.



4.2 Grundeinstellungen



4.2.1 Projekt

Hier können Sie Titel und Untertitel Ihres Projektes angeben. Außerdem können Sie ein Logo einstellen. Falls Sie kein eigenes Logo angeben, wird dieses automatisch aus Titel und Untertitel erzeugt.

4.2.2 Ausgabe Je nachdem welches Ausgabeformat ausgewählt wird, werden zusätzliche Reiter mit Einstellmöglichkeiten angezeigt.

- **HTML**
Bei Wahl dieser Option werden Dateien erstellt, welche zum Veröffentlichen der Webkarte nötig sind.
- **Kacheln**
Hiermit werden die Bildkacheln des Kachelexports erzeugt.
- **Google Earth KML/KMZ**
Hiermit werden Google Earth KML/KMZ Dateien erzeugt.

4.2.3 Ausgabeverzeichnis

In das angegebene Ausgabeverzeichnis werden alle erzeugten Dateien geschrieben. Unter „**Ordner durchsuchen**“ können Sie das Verzeichnis auswählen.


4.2.4 Einstellungen FTP

Hiermit können Sie gleich Ihre Karte im Internet veröffentlichen, solange Sie die Verbindungsdaten Ihres FTP-Servers vorliegen haben. Für eine ausführliche Beschreibung siehe Kapitel 5.2.

Mittels des „**Verbindung testen**“ Funktion kann geprüft werden, ob die Zugangsdaten richtig eingegeben wurden.

4.3 HTML Export

4.3.1 Features



4.3.2 Themenbrowser

Im Themenbrowser stehen die Datenrahmen des ArcGIS-Projektes zur Verfügung. Werden mehrere Datenrahmen ausgewählt, so wird ein HTML ImageMapper NG2 Projekt erstellt, in dem verschiedene thematische Karten angezeigt werden können. Dadurch kann man z.B. zwischen Luftbildaufnahmen und topografischen Karten umschalten, wie dies von Google Maps bekannt ist. Für jedes Thema können die Einstellungen der Layer separat vorgenommen werden, indem man es vorher in der Liste auswählt.

Beachten Sie, dass alle Datenrahmen im gleichen Koordinatensystem sein müssen.

4.3.3 Klickbare Layer

In dieser Liste werden alle Layer aufgelistet.

Wenn Sie bei einem der Layer ein Häkchen setzen können Sie die im Kasten „Layer“ verfügbaren Optionen und Aktionen für diesen Layer einstellen.

4.3.4 Layer-Optionen

Für die Layer sind folgende Optionen vorhanden.

- **Map-Tip:**
Hier kann man das Attributfeld auswählen, das angezeigt werden soll, wenn man sich mit dem Mauscursor über einem Objekt in diesem Layer befindet.
- **Suche:**
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Klick-Aktion auf „Zeige Attribute“ gesetzt ist.
Dies aktiviert eine Suchfunktion für den aktuellen Layer. Es können nur diejenigen Attributfelder durchsucht werden, die in der „Attribute“-Liste angewählt wurden.
- **Link-Liste:**
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Klick-Aktion auf „Zeige Attribute“ gesetzt ist.
Hier können Sie für ein beliebiges Attributfeld eine Liste erstellen lassen. Deren Listenelemente können angeklickt werden, wodurch die Karte zum entsprechenden Objekt navigiert.

4.3.5 Klick-Funktionen

Das Pulldown-Menü „**Klick-Funktionen**“ erlaubt die Auswahl der Aktion beim anklicken eines Objektes im Browser.

Zur Auswahl stehen:

- **Attribute anzeigen:**
Durch Auswahl dieser Option wird bei einem Klick auf ein Objekt eine Tabelle mit den Attributdaten angezeigt. Die zu verwendenden Attributfelder können Sie in der Liste „**Attribute**“ auswählen.
Zudem stellt diese Option die Basis für Suchfunktion und die Link-Liste.
- **Datenbank Link:**
Hier können Sie Links zu Ihrer Datenbank auf Ihrem Webserver erstellen. Die Standardeinstellungen für die entsprechende Eingabebox „Interaktiver Link“ ist:
`http://www.server.com/path/to/script?parameter=<<FIELD>>`
Um einen Link zu Ihrer eigenen Datenbank zu erstellen ersetzen Sie `http://www.server.com /path/to/script` durch eine gültige Pfadangabe zu Ihrer Datei, von der aus Sie die Verbindung zu Ihrer Datenbank herstellen wollen. Fügen Sie dahinter einen frei wählbaren Variablennamen anstelle von `?parameter` ein. Das Wort `FIELD` muss durch ein Feld in Ihrer Attributtabelle ersetzt werden (z.B. `showattributes.php?feature_id=<<FID>>`).
`FID` ist ein Feldname Ihrer Attributtabelle.
Die Verknüpfung zu einer Datenbank hat den Vorteil, dass dem Betrachter stets aktuelle Informationen angezeigt werden können. Beispielsweise können Sie dem Nutzer täglich aktuelle Messergebnisse einer Wetterstation liefern wobei Änderungen lediglich in der Datenbank nötig sind.
- **Email Link:**
Wenn in Ihrer Attributtabelle ein Feld mit Email-Adressen vorhanden ist, wird über diese Option beim Anklicken eines Objekts das Email-Programm des Benutzers gestartet, um eine Email an die - zum Objekt gehörende - Adresse aus der Attributtabelle zu schreiben.

Das Attributfeld mit den Email-Adressen können Sie über das Pulldown-Menü „Interaktiver Link“ auswählen.

- **Hot Link:**

Alle internet-kompatiblen Multimediateien (GIF-, JPEG- oder PNG-Bilder, MPEG- oder AVI-Filme, WAV- oder MP3-Sound-Dateien, etc.) können über einen Hotlink in die Struktur eingebunden werden. Zu diesen Dateien muss der Dateiname im Hotlinkfeld der Attributtabelle eingetragen werden. Ein Klick auf ein Objekt öffnet diese Dateien.

Diese Dateien müssen **manuell** in das entsprechende Verzeichnis kopiert werden. Ausgehend vom Ausgabepfad des Projekts müssen Sie ins Verzeichnis „\web\hot_0“ wechseln (falls mehrere Themen vorliegen die 0 ggf. entsprechend ersetzen). Dort befindet sich auch eine Textdatei mit den noch zu kopierenden Dateien.

Wählen Sie also für den Hotlink im Pulldown-Menü „Interaktiver Link“ das entsprechende Attribut mit den Dateinamen aus.


- **Url Link:**

Ein Klick auf ein Objekt in der Karte öffnet automatisch die Webseite im Browser, die durch die URL definiert ist. Genau wie beim Hotlink muss auch hier der vollständige Pfadname im URL-Feld der Attributtabelle stehen.

Wählen Sie das URL-Feld aus dem Pulldown-Menü „Interaktiver Link“ aus.

4.3.6 Layout

In diesem Reiter können die verschiedenen unterstützenden Elemente der Karte konfiguriert werden, wie z.B. eine Informationsleiste, eine Übersichtskarte oder die Legende. Zudem sind ergiebige Optionen zum Einstellen von Farben und Schriftarten vorhanden sowie die Möglichkeit Größe und Position der Karte im Browser anzugeben.



4.3.7 Informationsleiste

Durch diese Option wird in der Karte am oberen Rand eine Überschrift und gegebenenfalls ein Logo eingeblendet.

Um die Option einzuschalten, müssen Sie die Checkbox „**Informationsleiste aktivieren**“ anklicken und ggf. „**Titel**“ und „**Kommentar**“ einschalten.

- **Titel:**
Geben Sie den Titel Ihres Projektes ein. Standardmäßig erscheint an dieser Stelle „HTML ImageMapper NG2“.
- **Kommentar:**
Hier können Sie beispielsweise Autoreninformationen einfügen.
Standardmäßig erscheint hier "Erstellt mit HTML ImageMapper NG2".
Falls Sie einen Link einfügen möchten, geben Sie einen HTML-Tag nach folgendem Muster ein:
`Meine
Webseite.`

Mittels eines Klicks auf das (in der Voreinstellung) schwarze Rechteck können Sie die Farbe einstellen, über „**Abc**“ die Schriftart.

Soll ein Logo eingebunden werden muss die Checkbox „**Logo**“ aktiviert werden.

Dadurch öffnet sich ein Dialogfenster in dem die gewünschte Grafik auswählen werden kann. (Mögliche Formate sind .jpg, .gif und .png)


Der Schieber „**Transparenz**“ variiert die Deckkraft der Informationsleiste mit Ausnahme des Logos.

4.3.8 Kartenelemente Layout, Kartenelemente

- **Koordinaten anzeigen**
Durch diese Checkbox werden die (geographischen) Koordinaten der aktuellen Mauscursorposition in der Karte eingeblendet.
- **Maßstabsleiste anzeigen:**
Dies Option blendet in die Karte eine kleine Maßstabsleiste ein.
- **Vorhandene Legenden anzeigen:**
Hiermit können Sie die gegebenenfalls bereits im ArcGIS Projekt existierende Legende in die Webkarte übernehmen.
- **Hintergrundfarbe:**
Wenn Sie auf das Kästchen neben „Hintergrund“ klicken öffnet, sich ein Dialog zur Auswahl der gewünschten Hintergrundfarbe für die gesamte Karte.

4.3.9 Übersichtskarte

Wenn Sie eine Übersichtskarte wünschen, müssen Sie die entsprechende Checkbox im Rahmen „Allgemeine Einstellungen“ anklicken (auf dem Reiter „Layout“), dadurch öffnet sich ein Dialog in dem die Optionen der Übersichtskarte eingestellt werden können.



Falls Sie mehrere Themen aktiviert haben, können Sie nach Auswahl in „Datenrahmen“ für jedes Thema die Einstellungen der Übersichtskarte separat vornehmen.

Die Größe der Übersichtskarte können Sie über die Eingabeboxen „Breite“ und „Höhe“ anpassen, wobei das Seitenverhältnis automatisch beibehalten wird. In der Liste „**Layer**“ sind die Ebenen zu selektieren, welche in der Übersichtskarte angezeigt werden sollen. Bei sehr vielen Layern ist es oft einfacher, alle Checkboxes zu deaktivieren und dann die wenigen auszuwählen, die tatsächlich bei einem so kleinen Maßstab sinnvoll sind. Als Maßstab wird der niedrigste festgelegte Maßstab verwendet.

Schließlich können Sie über „**Vorschau aktualisieren**“ das Vorschaubild auf den aktuellen Stand bringen. Die Einstellungen können gespeichert werden und in anderen Projekten über die Settings-Datei wieder geladen werden.

4.3.10 Benutzerdefinierte Tasten

Hiermit können Sie Hyperlinks auf beliebige Webseiten erzeugen. Diese Hyperlinks werden als Tasten in der unteren Leiste der Karte angezeigt.

Klicken Sie „**Taste hinzufügen**“ und dann auf den markierten Bereich unter „Titel“ um selbigen einzugeben. Klicken Sie dann in der gleichen Zeile in die „Ziel“-Spalte um diese zu markieren. Ein weiterer Klick lässt Sie den Internetlink eingeben.

Um eine Schaltfläche zu löschen, muss die entsprechende Zeile ausgewählt werden. Dies ist möglich indem Sie die kleine graue Fläche links in der gewünschte Zeile anklicken. Danach einfach „**Taste löschen**“ drücken.

4.3.11 Farben und Schriftarten

Um Ihrer Karte ein individuelles Layout zu geben können Sie Einstellungen zu Farben und Schriftarten weitestgehend selbst definieren. (Um eine Farbe einzustellen auf die entsprechenden, einfarbigen Rechtecke klicken. Es öffnet sich ein entsprechender Dialog.)

Die Einstellungen der Farben und Schriftarten können Sie jederzeit mittels „**Vorschau anzeigen**“ überprüfen.


Hinweis: Die Vorschau zeigt nur Änderungen der Farben und Schriftarten an. Alle anderen Einstellungen werden nicht beachtet.

Es stehen Einstellmöglichkeiten für die folgenden Elemente zur Verfügung.

- **Popups:**

Hier können Sie das Erscheinungsbild der Meldungen des HTML ImageMapper NG2 anpassen.

„Schlüssel“ (A) gibt die Hintergrundfarbe der Attributnamen an, „Werte“ (B) bezeichnet die zugehörigen Daten. „Textfarbe“ definiert die Schriftfarbe für beide Bereiche.



In der Eingabebox „Breite“ kann die Breite der Popups festgeschrieben werden. Dazu ist die Checkbox „dynamisch“ zu deaktivieren.

- **Startmeldung:**
Bezieht sich auf die Begrüßungsnachricht, welche angezeigt wird bis der HTML ImageMapper NG2 geladen wurde.
- **Koordinaten:**
Stellt Farbe und Schriftbild der gegebenenfalls aktivierten Koordinatenanzeige ein.
- **Copyright:**
Ist entsprechend für die rechtlichen Hinweise zuständig.
- **Tasten:**
Dieses letzte Kästchen erlaubt es das Erscheinungsbild der Tasten anzupassen, die in der unteren Leiste der Karte angezeigt werden.

4.3.12 Layouts verwalten

Der HTML ImageMapper NG2 erlaubt es Layouts zu speichern, um sie zur späteren Benutzung wiederladen zu können. Diese Layouts beinhalten die Farb- und Schriftartdefinitionen.

Die Auswahlbox „**Vordefiniertes Layout laden**“ enthält neben den mitausgelieferten Standard-Layouts auch die von Ihnen selbst erstellten Layouts.

Um das aktuelle Layout zu speichern geben Sie zuerst den Namen in der Eingabebox mit der Voreinstellung „Layout Name“ ein und klicken dann auf „**Layout speichern**“.

Mit „**Ausgewähltes Layout löschen**“ können Sie nicht benötigte Layoutdefinitionen entfernen.


4.3.13 Position im Browser

In dem Kasten „**Position im Browser**“ können Sie die gewünschte Ausdehnung der Karte im Browser einstellen. Neben der Auswahl „**Vollbild**“ können Sie die Größe aber auch mittels „**Benutzerdefiniert**“ pixelgenau begrenzen.

Entweder man gibt die Werte „**absolut**“ an (also in Pixel) oder wählt „**relativ**“, wodurch die Größe in Prozent des Browserfensters angegeben wird. Danach sind die gewünschten Zahlenwerte in die unter „**Position**“ und „**Größe**“ gruppierten Eingabefelder einzutragen.

4.3.14 Ausgabe

In diesem Reiter nehmen Sie die Einstellungen für die Ausgabedateien vor wie Ausgabeverzeichnis und Grafikformat.



4.3.15 Einstellungen Kacheln

Hier wird das Grafikformat für die Kacheln und damit den Teilen der eigentlichen Karte ausgewählt. Für nähere Informationen zu den Grafikformaten und Einstellungsoptionen siehe Kapitel 4.3.17.

4.3.16 Datenbank API

Mittels der Datenbank API können Sie die Attribute der verwendeten Layer in CSV-Dateien (CSV: *Character Separated Values*) exportieren lassen. CSV-Dateien eignen sich für eine spätere Weiterverarbeitung mit Datenbanken.

Anwender mit Programmierkenntnissen erhalten damit eine Fülle von Möglichkeiten die Ausgabe nach Ihren Vorstellungen umzugestalten oder sie als Basis einer neuen datenbankbasierten Anwendung zu nutzen. Beispielsweise kann eine eigene Suchfunktion umgesetzt werden, welche die Suche nach mehreren Attributen eines Layers ermöglicht. HTML ImageMapper NG2 -Projekte können damit besser und einfacher in bestehende Webseiten und deren Logik integriert werden.

Pro Layer werden zwei Dateien exportiert. Eine SQL Datei enthält die Tabellendefinition für einen Layer. Eine CSV-Datei enthält die Informationen der Attributtabelle und zusätzlich die Information, in welchem Kartenausschnitt ein Objekt liegt. Die Kartenausschnitte werden ganz normal im "map"-Verzeichnis abgespeichert.

Die Datenbank API-Dateien finden Sie im "dbapi"-Verzeichnis.

Hinweis: Wenn Sie die Export-Funktionalität nutzen möchten, ist zu beachten, dass die Namen Ihrer Layer keine Sonderzeichen enthalten sollten. Denn diese werden durch den Export entfernt.

4.3.17 Grafikformate

Die Kacheln können in den aufgelisteten Formaten mit den angegebenen Optionen gespeichert werden.

- **JPEG:**
JPEG ist das im Web meist verwendete Grafikformat für Fotos. Das JPEG-Format basiert auf einem verlustbehafteten Komprimierungsverfahren. Insbesondere wenn Ihre Karte viele Farben enthält (z.B. Satellitenbilder) ist JPEG zu empfehlen.
Die Zahl in der Eingabebox gibt den Qualitätsfaktor an. Eine höhere Qualität ist auch mit größeren Dateien und damit längeren Ladezeiten für die Benutzer verbunden. Bis zu einer Kompressionsrate von 15 (Qualitätsfaktor 85) sind visuell verlustfreie Bilder zu erwarten. Sinnvolle Einstellungen mit guten Ergebnissen bewegen sich zwischen 70 und 95.
- **PNG:**
Dieses verlustfreie Format ist zu empfehlen, wenn Sie viele filigrane Objekte in Ihrer Karte haben und eine detailgenaue Darstellung benötigen. Die Auswahlbox bietet die Möglichkeit zwischen „PNG 24“ und „PNG 32“, wobei letzteres einen zusätzlichen Kanal für die Transparenz enthält. Das PNG-Format erreicht bei großen, einfarbigen Flächen bessere Kompressionsraten als das JPEG-Format, ist bei Fotos letzterem jedoch deutlich unterlegen.
- **GIF:**
Dieses etwas betagte Grafikformat kann lediglich 256 Farbunterschiede speichern. Falls Ihre Karte mit wenigen Farben auskommt können Sie dieses Format wählen. Meistens sind jedoch die anderen Formate vorzuziehen.

4.3.18 Erweiterte Einstellungen

- **Buffergröße:**
Hier kann der Bereich der Klickfunktion auf Objekten eingestellt werden. Die Einstellung „10“ bedeutet, dass ein Objekt bis zu einem Pufferbereich von 10 Pixeln um das eigentliche Objekt auf die Klickfunktion anspricht.
- **Attribute pro Datei:**
Mit dieser Option können Sie die Größe der „Attributes“-Dateien einstellen. Diese Dateien enthalten die Attributdaten der einzelnen Objekte. Die Zahl in der Eingabebox gibt an wie viele Attributdaten in einer Datei gespeichert werden.
Ein kleiner Wert führt zu hohem Speicherbedarf auf dem Datenträger, hat jedoch den Vorteil, dass der Benutzer der Webkarte geringe Ladezeiten zu erwarten hat.
Ein großer Wert wiederum minimiert den Speicherbedarf auf dem Datenträger geht aber mit einer höheren Wartezeit für die Benutzer der Karte einher.
- **Export DPI:**
Hier lässt sich die Ausgabeauflösung der Kacheln einstellen. Somit kann der Glättigungsgrad zwischen harten Farbübergängen reguliert werden.

Beachten Sie, dass bei einer hohen Auflösung die Dateigröße der einzelnen Kacheln ansteigt, so dass im Internet längere Ladezeiten entstehen können.

- **MegaTile-Factor:**

Ihr gewählter Kartenausschnitt wird zunächst aus Speichergründen in große Kartenabschnitte aufgeteilt, die auch MegaTiles genannt werden.

Nun kann es dabei vorkommen, dass Objekte, die an den Rändern der MegaTiles liegen, mehrfach beschriftet werden.



Vorher



Nachher

Um dies zu vermeiden können Sie selber bestimmen, auf wieviele MegaTiles Ihre Karte abgebildet wird. Ist zum Beispiel der MegaTile-Factor 4, werden 4x4 MegaTiles erzeugt.

Bei einem sehr großen Kartenausschnitt, kann ein zu gering gewählter MegaTile-Factor zu Problemen führen, da von ArcGIS aus eine Speicherbegrenzung die Größe der MegaTiles limitiert.


4.4 KML - Export

Die KML-Export-Funktion ermöglicht es, die in ArcMap erstellten Karten in Google Earth zu veröffentlichen. Die exportierten Geometrien können mit Zusatzfunktionen wie Transparenz oder einer Extrusion graphisch aufgewertet werden.

Die exportierten KML-Daten werden in Google Earth über die üblichen Satellitendaten gelegt.

Der Kml Export muss in den Grundeinstellungen (siehe: 4.2.2 Ausgabe) aktiviert sein.

Da Google Earth das Datum WGS 84 verwendet, müssen Kartenprojektionen, die auf einem anderen Datum basieren, transformiert werden. Der entsprechende Dialog öffnet sich, wenn Sie mit der Prozessierung beginnen.



4.4.1 Inhaltsverzeichnis

Im Inhaltsverzeichnis können Sie festlegen, welche Datenrahmen, welche Layer und auf welche Art – als ein Raster oder als einzelne Vektorgeometrien – diese Layer exportiert werden sollen.

4.4.2 Datenrahmen – Einstellungen

Für jeden Datenrahmen wird eine extra KML/KMZ – Datei angelegt. Titel, Untertitel und eine Beschreibung, die in GoogleEarth angezeigt werden, können Sie hier für jeden Datenrahmen festlegen. HTML ImageMapper NG2 schlägt automatisch den Titel des Datenrahmens als Labelbezeichnung vor.

Wollen Sie Ihre Legenden in Google Earth anzeigen lassen, so aktivieren Sie die Option *Legenden exportieren*. Diese wird dann als *ScreenOverlay* eingefügt. Außerdem können Sie die Sichtbarkeit Ihres Dokuments beim Laden in GoogleEarth festlegen.

4.4.3 Featureklasse – Einstellungen


Auch hier besteht die Möglichkeit der Angabe von Label, Untertitel, Beschreibung sowie der Sichtbarkeit beim Start des Dokumentes.

Zusätzlich lässt sich festlegen ob die Beschriftung der Features in der Karte grundsätzlich („Immer sichtbar“) oder erst beim Überfahren mit der Maus („Sichtbar bei MouseOver“) angezeigt werden soll.

Beachten Sie, dass die Beschriftung von Polygon- und Linien-Features in GoogleEarth entweder immer oder gar nicht angezeigt wird. Eine MouseOver-Funktion ist bei diesen Geometrie-Typen nicht möglich.


4.4.4 Text bearbeiten

Label, Untertitel und Beschreibung können hier komfortabel über Templates, ähnlich der Word Serienbrief-Funktion, bearbeitet werden. Dazu wählen Sie in der Attributliste das Element, das die Bezeichnungen enthält, aus und klicken dann auf „Hinzufügen“. Der eingefügte Platzhalter wird dann später beim Verarbeiten durch den Wert des Feldes ersetzt. Bei Bedarf können auch weitere Elemente hinzugefügt und beliebig mit normalem Text kombiniert werden.



Wenn Sie den Beschreibungstext bearbeiten, gibt es die Möglichkeit zusätzlich eigenen HTML-Code zu verwenden. Durch Klicken des HTML -Buttons wird das Eingabefenster um ein Vorschaufeld, sowie Buttons mit grundlegenden HTML -Funktionen ergänzt.

So haben Sie die Möglichkeit, Zeilenumbrüche, Listen, Tabellen, Bilder und Links hinzuzufügen und bei Bedarf mit den Attributen Ihrer Featureklasse zu kombinieren.



4.4.5 Einstellungen Export

Hier besteht die Möglichkeit weitere Einstellungen für den Export der Featureklasse zu treffen.

4.4.6 Transparenz

Wollen Sie den erzeugten Geometrien eine Transparenz zuweisen, so können Sie diese hier einstellen. Die Transparenz kann stufenlos reguliert werden. Beim Wert 0 ist der Layer komplett sichtbar, bei 100 sind die Daten komplett durchsichtig.

4.4.7 Layer als Vektordaten exportieren

Wählen Sie diese Option, wenn Sie in GoogleEarth auf die Attribute der Features zugreifen wollen.

Sie haben hierbei die Möglichkeit die Features als einzelne Vektor-Geometrien oder als eine zusammengefasste Geometrie zu exportieren. Je nachdem welche der Möglichkeiten Sie wählen, wird die erweiterte Bearbeitungs-Funktion eingeblendet.

4.4.8 Extrusion

Dieser Punkt ist nur beim Export von Vektordaten anwählbar und dient zur besseren Visualisierung von Attributen der Features.

Den einzelnen Features werden über ihre jeweiligen Attribute Höhenwerte zugewiesen, so dass sie in GoogleEarth als 3D-Modelle angezeigt werden.



Feld

Wählen Sie das Feld aus, das als Höhe verwendet werden soll. Sind die Wert in einer anderen Einheit als Meter, können Sie einen Umrechnungsfaktor angeben. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit Ihre Feldwerte zu normalisieren: mit einem bestimmten Wert, mit dem Wert eines anderen Feldes oder logarithmisch. Enthalten die Felder sehr hohe oder sehr niedrige Werte, macht es Sinn einen Höhenbereich einzustellen. Dabei werden die Werte automatisch in diesem Bereich skaliert.

Z-Werte

Haben Ihre Features bereits Z-Werte können Sie diese für die Extrusion nutzen

Feste Höhe

Sollen alle Features Ihres Layer die selbe Höhe haben, wählen Sie den Punkt „Feste Höhe“.

Darstellung

Wählen Sie aus ob die Darstellung der Extrusion relativ zum Boden oder absolut (NN) sein soll.


4.4.9 Layer als Rasterdaten exportieren

Falls Sie Ihren Layer als Raster exportieren wollen, so haben Sie hier die Möglichkeit dazu. Beachten Sie bitte, dass hierbei in GoogleEarth keine Anzeige von Attributen einzelner Features möglich ist. Sie können die Daten als einzelnen Layer exportieren oder mit anderen Layern zu einem Hintergrund zusammenfassen.

Diese Option ist v.a. bei Layern mit aufwändigen Symbolologien interessant, wenn das KML-Format nicht alle Möglichkeiten von ArcMap bietet.

4.5 Kachelexport

Diese Eingabemaske stellt zum Export von Bildkacheln zusätzliche Optionen bereit. Diese Funktionen können auch unabhängig von der Erstellung eines HTML-Projektes durchgeführt werden. (siehe Einstellung auf dem Reiter "Ausgabe" im Kasten „Ausgabe“, Kapitel 4.2.2)



4.5.1 Einstellungen Kacheln

Hier können Sie das Grafikformat der Kacheln beeinflussen. Eine Erläuterung zu den Grafikformatoptionen finden Sie in Kapitel 4.3.17

4.5.2 Kachelgröße

Hier können Sie die gewünschte Größe der Kacheln einstellen. Mögliche Werte bewegen sich von 128 x 128 Pixel bis 4098 x 4098 Pixel pro Kachel.

4.5.3 Ausgabeeinstellungen


- **Worldfiles erstellen:**
Zu jedem zur Verfügung stehende Grafikformat kann auch ein Worldfile exportiert werden. Dadurch erhalten die Kacheln eine Georeferenzierung. Damit kann das Bild in ein Geographisches Informationssystem zurückimportiert und lagegerecht dargestellt werden.
- **ArcGIS Server konform:**
Mit dieser Option erzeugt man Kacheln, die vom ArcGIS Server verwendet werden können.

5 Veröffentlichen von Karten

In diesem Kapitel werden die erzeugten Daten kurz skizziert und beschrieben wie man selbige am effektivsten im Internet veröffentlichen kann.

5.1 Verzeichnisstruktur

Die Verzeichnisstruktur der erstellten Webkarte sieht wie folgt aus: (bei Verwendung eines Themas)



5.1.1 Verzeichnis „GIS“

Der Ordner „GIS“ wird nur angelegt, wenn Sie die Option „Kacheln“ bei Allgemeines aktiviert haben. Der Ordner enthält alle Kacheln und Worldfiles, die unabhängig vom HTML-Projekt genutzt werden können.

5.1.2 Verzeichnis „KML“

Dieser Ordner enthält die benötigten Daten zur Darstellung in Google Earth. Falls Sie eine KMZ-Datei erzeugen ließen, befindet sich diese hier.

5.1.3 Verzeichnis „WEB“

Der web-Ordner enthält alle Dateien, die zur Veröffentlichung Ihres Projektes auf den FTP-Server hochgeladen werden müssen.

Die wichtigste Datei in diesem Ordner ist die „*index.html*“. Doppelklicken Sie auf diese Datei, um Ihr Projekt im Browser zu öffnen. Auf alle anderen Dateien wird automatisch zugegriffen.

Mittels der Nummerierung der Ordner werden verschiedene Themen unterschieden, also „lists_0“ für das erste Thema, „lists_1“ für das zweite Thema, usw. .

Hinweis: Nehmen Sie auf keinen Fall Änderungen an der Verzeichnisstruktur vor.

Das Verzeichnis „**web**“ enthält folgende Unterordner:

- attributes: Enthält die Attributdaten für die Klickaktion "Attribute anzeigen".
- design: Enthält alle Design-Elemente
- geoTiles: Enthält die Zuordnung der einzelnen Objekte zu einer Kachel.
- languages: Enthält alle Sprachdateien.
- lists: Enthält alle Listendaten.
- maptileimages: Enthält alle Kartenkacheln.
- scripts: Enthält alle Javascript-Dateien.
- searchIndex: Enthält alle für die Suchfunktionen notwendigen Dateien.
- hot: Dieser Ordner wird nur erzeugt, wenn Sie als Klickaktion im Reiter „Layer“ „Hotlink“ aktiviert haben. Kopieren Sie alle Hotlink-Dateien manuell in diesen Ordner.

5.2 Hochladen auf einen Webserver

5.2.1 Automatischer FTP-Upload

Sie können die Veröffentlichung Ihres Projekts mit dem integrierten FTP-Upload vereinfachen.



1. Setzen Sie den Haken „**Ausgabe hochladen**“ in der Maske „**Ausgabe**“.
2. Geben Sie den Namen des FTP-Servers an.
3. Geben Sie den Pfad auf dem Server an, auf dem die Daten gespeichert werden sollen, wobei das angegebene Verzeichnis gegebenenfalls erstellt wird.
4. Tragen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein
5. Sollten Sie sich hinter einer Firewall befinden, setzen Sie den Haken bei „**Passiv**“.

Von den erzeugten Ausgabe-Dateien werden nur die Inhalte des Ordners „web“ hochgeladen. Der Ordner „gis“ enthält Bildkacheln, die für die Nutzung der HTML-Webkarte nicht benötigt werden.

5.2.2 Manuelles Hochladen mit Hilfe von FTP-Software

Falls Sie keinen Gebrauch vom FTP-Upload machen wollen, können Sie die Dateien auch manuell auf den Server stellen.

Um Ihre Daten von der lokalen Festplatte auf einen Webserver zu transferieren benötigen Sie eine FTP-Software wie beispielsweise *Cute FTP*, *WS_FTP* oder *FTP Voyager*.

1. Wir empfehlen, ein neues Unterverzeichnis zu Ihrer Homepage hinzuzufügen.
2. Verschieben oder kopieren Sie mit Hilfe der FTP-Software nun die Inhalte des Ordners „**web**“ aus Ihrem Ausgabe-Verzeichnis auf das entsprechende Verzeichnis auf dem Webserver.
3. Um Ihre Ergebnisse in die Struktur Ihrer Homepage einzubauen, setzen Sie einen Link auf die Datei „**index.html**“ im Verzeichnis, in dem sich die Daten befinden. Beachten Sie die anderen, von HTML ImageMapper NG2 erstellten, Dateien, nicht.

5.3 Veröffentlichen auf CD oder DVD


Um Ihre Ergebnisse auf einer CD oder DVD zu veröffentlichen, gehen Sie ähnlich vor wie beim Veröffentlichen im Internet. Kopieren Sie einfach die komplette „**web**“ Verzeichnisstruktur in Ihrem Ausgabeverzeichnis und verlinken Sie die „**index.html**“.

6 Verwendung im Batch-Modus

Der Batch-Modus des HTML ImageMapper NG2 ermöglicht Ihnen mehrere Projekte zusammengefasst verarbeiten zu lassen, sowie eine automatische, zeitgesteuerte Prozessierung Ihrer Projekte vorzunehmen.

Hierzu wird zu einem frei wählbaren Zeitpunkt der HTML ImageMapper NG2 als geplanter Task im Batch-Modus gestartet.

6.1 Konfiguration des Batchmodus



Die Konfiguration des Batchmodus wird im Gegensatz zum eigentlichen HTML ImageMapper NG2 nicht in ArcGIS gestartet sondern stellt ein eigenständiges Programm dar, welches über das Startmenü von Windows aufgerufen wird. Der Startmenüeintrag lautet:

„Programme“ > „alta4 Geoinformatik AG“ > „HTML ImageMapper NG2“
> „HTML ImageMapper NG2 - Batch Mode“.

Hier können Sie einstellen, welche Projekte verarbeitet werden sollen. Bitte beachten Sie, dass die aktuellen Einstellungen beim Beenden des Programms automatisch gespeichert werden und somit ohne weitere Umwege für die automatische, zeitgesteuerte Ausführung zur Verfügung stehen.

6.1.1 Hinzufügen von Projekten

Klick Sie auf **„Hinzufügen“** um ein Projekt in die Liste der automatisch verarbeiteten Projekte aufzunehmen. Bitte beachten Sie, dass nicht direkt eine Mxd-Datei auswählen können, sondern nur vorher gespeicherte Einstellungen des HTML ImageMapper NG2 mit der Endung **“.im12“**.

Hinweis: Um mehrere Dateien auszuwählen halten Sie die "STRG"-Taste gedrückt und klicken Sie auf die gewünschten Projekte.

Alternativ kann der Knopf **"Durchsuchen"** verwendet werden um alle Projekte in einem Verzeichnis einzufügen. Nach der Auswahl des Verzeichnisses können Sie auswählen, ob die Unterverzeichnisse in die Suche nach HTML ImageMapper NG2-Projekten mit einbezogen werden sollen.

6.1.2 Auswahl der zu verarbeitenden Projekte

Nachdem Projekte hinzugefügt wurden werden diese standardmäßig als zu verarbeiten markiert. Damit nicht bei jedem Start des Batchmodus alle Projekte prozessiert werden, kann eingestellt werden, welche Projekte verarbeitet werden sollen.

Als erstes bietet sich die Möglichkeit an in der "Verarbeiten"-Spalte der Tabelle für einzelne Projekte ein Häkchen zu setzen bzw. zu entfernen.

Bei vielen Projekten sind eventuell die Knöpfe **"Alle auswählen"** beziehungsweise **"Auswahl löschen"** um alle Einträge an- bzw. abzuwählen komfortabler.

Außerdem bietet der Knopf **"Unverarbeitete Auswählen"** die Möglichkeit, diejenigen Projekte auszuwählen, die noch nicht verarbeitet wurden.

6.1.3 Projekte entfernen

Um alle Einträge zu entfernen ist der Knopf **"Alle löschen"** zu betätigen. Alternativ können einzelne Projekte entfernt werden, indem in der Tabelle die entsprechende Zeile ausgewählt wird. Dazu ist die kleine Fläche links in der gewünschten Zeile anzuklicken und anschließend auf der Tastatur die "ENTF"-Taste zu drücken.

6.1.4 Berichte

Beim Starten der Verarbeitung wird automatisch ein Bericht als XML-Datei erstellt, in der die Dauer des Vorgangs und die Anzahl der konfigurierten sowie der erfolgreich abgeschlossenen Projekte aufgeführt werden.

Zudem stehen weitere Informationen zu jedem prozessiertem Projekt zur Verfügung.

Das Verzeichnis, in das diese Dateien geschrieben werden kann mittels **"Durchsuchen"** im Kasten **"Verzeichnis für Berichte"** ausgewählt werden.

Die Dateinamen halten sich an folgendes Schema:

`"Batch_Log_ImageMapper_<Datum>_<Zeitpunkt>.xml"`.

Mittels des Knopfs **"Öffnen"** können Sie das gewählte Verzeichnis im Explorer aufrufen um die Dateien aufzurufen.

6.1.5 Weitere Funktionen

In der Tabelle bietet sich die Möglichkeit in der Spalte "Ausgabe" über den Knopf **"Öffnen"** das Ausgabeverzeichnis zu öffnen. Dies funktioniert natürlich nur dann, wenn das Projekt bereits verarbeitet wurde und dadurch das Verzeichnis bereits existiert.

Auch können beliebige Kommentare in der entsprechenden Spalte zu jedem Projekt eingegeben werden.

Schließlich kann über **"Verarbeitung starten"** die Prozessierung der gewählten Projekte gestartet werden.

Um die Verarbeitung zeitgesteuert zu starten lesen Sie bitte das folgende Kapitel.

6.2 Zeitgesteuerte Verarbeitung

Um die Prozessierung der Projekte, die für den Batch Mode konfiguriert wurden, zeitgesteuert zu starten, wird ein Windows Task verwendet.

Im Folgenden wird also die Einrichtung des Windows Tasks beschrieben:

1. Rufen Sie über „Start“ > „Systemsteuerung“ > „Geplante Tasks“ das Einstellungsfenster auf.
2. Starten Sie den „Assistent für geplante Tasks“ mit Doppelklick auf „Geplanten Task hinzufügen“.
3. Klicken Sie auf „Weiter“ und wählen Sie im nächsten Fenster als auszuführendes Programm „HTML ImageMapper NG2 - BatchGUI“ aus.



4. Klicken Sie auf „Weiter“ um im nächsten Schritt festzulegen, wann der Batch-Modus gestartet werden soll.
5. Mit „Weiter“ können Sie genauere Einstellungen zum Startzeitpunkt vornehmen.
6. Im Anschluss muss der Name und gegebenenfalls das Passwort des Benutzers angegeben werden, unter dem das Programm gestartet werden soll. Klicken Sie dann auf „Weiter“.

Assistent für geplante Tasks [X]

Geben Sie den Namen und das Kennwort eines Benutzers ein. Der Task wird so ausgeführt, als ob er von diesem Benutzer gestartet wurde.

Benutzername:

Kennwort:


Kennwort bestätigen:

Die geplanten Tasks werden möglicherweise nicht ausgeführt, falls kein Kennwort eingegeben wird.

< Zurück Weiter > Abbrechen

- Im nächsten Fenster wählen Sie die Option „Erweiterte Eigenschaften für diesen Task beim Klicken auf ‘Fertig stellen’ öffnen“ aus um festzulegen, dass HTML ImageMapper NG2 im Batch-Modus gestartet wird. Klicken Sie nun auf „Fertig stellen“.

Assistent für geplante Tasks [X]

Folgender Task wurde geplant:
 HTML ImageMapper NG2 - Batch 01

Dieser Task wird ausgeführt:
 Um 12:50 am 05.05.2008


☒ Erweiterte Eigenschaften für diesen Task beim Klicken auf "Fertig stellen" öffnen.

Klicken Sie auf "Fertig stellen", um diesen Task hinzuzufügen.

< Zurück Fertig stellen Abbrechen

8. Damit der BatchModus die Verarbeitung der Projekte automatisch startet muss **/taskmode** an den Ausführen-Befehl angefügt werden (nach den Anführungszeichen). Der Befehl zum Aufruf sieht also in den meisten Fällen folgendermaßen aus:

"C:\Dokumente und Einstellungen\<User>\Startmenü\Programme\alta4 Geoinformatik AG\HTML ImageMapper NG2\HTML ImageMapper NG2 - Batch Mode.lnk" /taskmode




9. Bestätigen Sie mit Klick auf „OK“.


Nun können Sie die Batch-Funktion testen. Rechtsklicken Sie dazu im Fenster „Geplante Tasks“ auf Ihren erstellten Task und wählen Sie „Ausführen“ aus. Nun startet der HTML ImageMapper NG2 Batch Mode und erstellt Ihre Projekte.

7 Die Karte im Browser

In diesem Kapitel wollen wir Ihnen die erstellte Webkarte näher bringen.



7.1 Übersichtskarte



Die Übersichtskarte dient der besseren Orientierung im Kartenbild bei hohen Zoomstufen. Sie stellt den gesamten exportierten Kartenausschnitt dar. Ein Fadenkreuz markiert den zur Zeit sichtbaren Teil der Karte auf der HTML-Seite.

Die Übersichtskarte dient außerdem als Navigationstool. Klicken Sie in die Übersichtskarte, um den Kartenausschnitt zu verschieben. Das große Kartenbild "fliegt" dann auf die neue Position.

Die Eigenschaften der Übersichtskarte können im „Layout“-Reiter über den Button „Übersichtskarte bearbeiten“ eingestellt werden.

7.2 Zoomen im Browser

Im Browser kann auf verschiedene Arten gezoomt werden.

- Zoomen mit dem Schieber
- Zoomen mit dem Mouse-Rad
- Automatischer Zoom auf ein Objekt

In der Maske „Karte“ (Kapitel 4.1) des HTML ImageMapper NG2 kann der Autor beliebig viele Zoomstufen respektive Maßstäbe individuell festlegen.

Zoomen mit dem Schieber

Zoomen Sie in die Karte rein oder aus der Karte raus, indem Sie den Schieber (in der Ecke links unten) nach oben oder unten bewegen.

Zoomen mit dem Mouse-Rad

Am bequemsten ist das Zoomen mit dem Mouse-Rad. Bewegen Sie einfach das Rad nach oben oder unten. Der Kartenmaßstab ändert sich entsprechend der vom Autor festgelegten Zoomstufen.

Zoomen auf Objekte

Der Online-Nutzer hat im Browser die Möglichkeit, direkt auf Objekte zu Zoomen, indem er:


- ein Objekt in einer der Linkliste anklickt,
- ein Element der Pinnwand in der Karte anzeigen lässt oder
- ein Element der Suchergebnisliste anklickt.

7.3 Suche

HTML ImageMapper NG2 stellt zwei Suchfunktionen bereit:

- Einfache Suche
- Profi-Suche


Einfache Suche



Die einfache Suchfunktion ist im Browserfenster ständig am unteren Kartenrand sichtbar, falls die Suche aktiviert wurde. Geben Sie einfach einen Suchbegriff ein. Die Suche wird über alle durchsuchbaren Layer, über alle aktivierten Attributdaten hinweg durchgeführt.

Das Suchergebnis wird in Form einer Liste geliefert. Klicken Sie auf ein Element der Liste, um darauf zu zoomen.

Profi-Suche



Die Profi-Suche wird über einen Button in der Navigationsleiste unterhalb der Karte aufgerufen und ebenfalls über alle durchsuchbaren Layer durchgeführt. Die Suche kann allerdings erheblich eingeschränkt werden.

1. Wählen Sie ein Feld der Attributtabelle, das durchsucht werden soll.
2. Geben Sie einen Suchbegriff in das Textfeld ein und starten Sie die Suche.

Bei Textfeldern wird die Suche immer mit dem Parameter **enthält** durchgeführt. Bei numerischen Feldern können Sie zwischen den Suchparametern **entspricht**, **größer als** und **kleiner als** wählen.

7.4 Attributanzeige

Sobald ein Objekt mit der Klick-Funktion „Show attributes“ mit der linken Maustaste angeklickt wird werden die Objektattribute auf der Karte in einem über der Karte schwebenden Fenster angezeigt. Dieses ist fest mit dem Objekt verbunden.



Es wird immer nur ein Attributfenster zur selben Zeit angezeigt.



Um Attributdaten verschiedener Objekte zu vergleichen, können diese mit der Pinnadel auf die *Pinnwand* verschoben werden.



Direkt aus der Attributanzeige heraus kann die Druckfunktion gestartet werden. Die Druckvorschau zeigt den Kartenausschnitt um das Objekt, die Übersichtskarte und die Attributdaten.




Mit dem Kreuz wird das Attributfenster wieder geschlossen.

7.5 Legende


HTML ImageMapper NG2 exportiert die Legende in den Browser exakt so, wie Sie diese in ArcMap angelegt haben.

Rufen Sie die Legende mit dem Button in der Navigationsleiste unter der Karte auf.



7.6 Listen







Über den Button „**Listen**“ in der Navigationsleiste unterhalb der Karte wird das Listenfenster aufgerufen.



Sofern mehrere Listen erzeugt wurden, sind diese über ein Pulldown-Menü auswählbar. Unterhalb des Pulldown-Menüs werden alle Elemente alphabetisch aufgelistet. Klickt der Nutzer auf eines der Elemente, zoomt die Karte auf das jeweilige Objekt und öffnet das dazu gehörige Attributfenster.

7.7 Pinnwand

Die Pinnwand ermöglicht einen Vergleich von Attributdaten einzelner Objekte. Die Attributdaten werden in der Pinnwand untereinander aufgelistet, jeder Eintrag kann für sich minimiert, gelöscht oder das zugehörige Objekt aufgerufen werden.

City Name	Dakar
Administrative Unit	SEN-DKR
District	Dakar
Country Code	SG
Country Name	Senegal
Status	National and provincial capital
Population Class	1,000,000 to 5,000,000
  	
City Name	Madrid
Administrative Unit	ESP-MDR
District	Madrid
  	



Drucken der Pinnwandinhalte.



Zoomen auf das zugehörige Objekt in der Karte und Anzeige der Attributinformationen.



Minimieren der Attributinformationen. Es werden nur die ersten drei Zeilen angezeigt.




Löschen des Eintrages aus der Pinnwand.

7.8 Drucken

Die Druckfunktion kann von verschiedenen Elementen der HTML-Seite aufgerufen werden.

1. „Drucken“ Knopf in der Navigationsleiste




Die Druckvorschau zeigt den aktuellen Kartenausschnitt, so wie er im Browser zu sehen ist, ohne zusätzlichen Elemente.

2. Drucken von Attributdaten

Die Druckfunktion kann aus dem Attributfenster heraus aktiviert werden.

Sie zeigt den aktuellen Kartenausschnitt, die Attributdaten, das selektierte Objekt und die Übersichtskarte.



3. Drucken der Pinnwand-Elemente

Die Druckfunktion kann auch aus der Pinnwand heraus gestartet werden.
Die Druckvorschau zeigt die auf der Pinnwand vorhandenen Attributinformationen.



4. Drucken der Suchergebnisliste

Die Suchergebnisliste kann über den Print-Knopf des Suchfensters gedruckt werden.

7.9 Windrose



Die Windrose ist ein weiteres Navigationstool. Klicken Sie auf Norden, Süden, Westen oder Osten, um die Karte in die angezeigte Richtung zu bewegen.

Klicken Sie ins Zentrum der Windrose und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, ziehen Sie die Mause dann in die Richtung, in die Sie Ihre Karte bewegen wollen und die Karte fängt an sich zu verschieben. Je weiter Sie die Maus vom Zentrum der Windrose entfernen, desto schneller verschiebt sich die Karte.

Anmerkung: Sie können auch bequem über den Mauszeiger durch die Karte navigieren. Nach einem Doppelklick wird die angeklickte Position zentriert dargestellt.

8 Service-Funktionen

Die Service Funktionen erreichen Sie über das Service-Menü. Klicken Sie auf das Fragezeichen in der Menüleiste.

8.1 Fehler melden

Sollten Sie mögliche Fehler in der Software feststellen, setzen Sie uns bitte davon in Kenntnis. Umso schneller können wir den Fehler beheben und Ihnen ein einwandfreies Produkt bieten. Starten Sie hierzu Ihren Browser und rufen Sie die folgende Adresse:


<http://www.alta4.com/mantis/>

8.1.1 Registrieren

Um den vollen Funktionsumfang unseres Bug Tracking Systems nutzen zu können, bitten wir Sie, sich zu registrieren.¹ Haben Sie schon ein Benutzerkonto für unser System, beispielsweise aus einer früheren Version oder einer anderen Software von alta4, so können Sie sich direkt anmelden, siehe Abschnitt 8.1.2 „Anmelden“.

Um sich zu registrieren, klicken Sie bitte auf den Link "Sign up for a new account".

alta4 Bug Tracking System



Login

Username	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Password	<input style="width: 90%;" type="password"/>
Save Login	<input type="checkbox"/>

[\[Signup for a new account \]](#)

[\[Lost your password? \]](#)

Bitten geben Sie einen Benutzernamen und Ihre Email-Adresse an und bestätigen Sie mit Klick auf den Button "Signup".

¹ Möchten Sie sich nicht registrieren, können Sie sich als anonymer Benutzer anmelden. Verwenden Sie dazu als Benutzername "Anonymous" und als Kennwort "anonymous".

HTML ImageMapper NG2

Signup	
Username:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>
<p>On completion of this form and verification of your answers, you will be sent a confirmation email to the email address you specified. Using the confirmation email, you will be able to activate your account. If you fail to activate your account within seven days, it will be purged. You must specify a valid email address in order to receive the account confirmation email.</p>	
<input type="button" value="Signup"/>	

An die angegebene Email-Adresse wird Ihnen eine Bestätigungsmail geschickt.


Bitte öffnen Sie diese Email und klicken Sie den angegebenen Link an.

Das Profil Ihres nun eingerichteten Benutzerkontos wird angezeigt. Geben Sie hier bitte ein Passwort an, mit dem Sie sich später wieder einloggen können. Klicken Sie auf den Button "Update User" um Ihre Einstellungen zu speichern.

Your account information has been verified. The account confirmation message you have received is now invalid.
You must set a password here to allow you to log in again.

Edit Account		[My Account] [Preferences] [Profiles]
Username	<input type="text"/>	
Password *	<input type="password"/>	
Confirm Password *	<input type="password"/>	
Email	<input type="text" value="bugs@alta4.com"/>	
Real Name	<input type="text"/>	
Access Level	reporter	
Project Access Level	reporter	
Assigned Projects		
* required	<input type="button" value="Update User"/>	

Möchten Sie jetzt noch die Sprache auf Deutsch umstellen, oder HTML ImageMapper NG 2 als Ihr Standardprojekt festlegen, rufen Sie die Einstellungen über den Link "Preferences" auf.



Passen Sie die Einstellungen an und speichern Sie mit "Update Prefs".

8.1.2 Anmelden

Sind Sie noch nicht angemeldet, so geben Sie in der Anmeldemaske Ihren Benutzernamen und Kennwort ein, und klicken Sie den Button "Login".

8.1.3 Fehler melden

Rufen Sie im Menü des alta4 Bug Tracking System den Link "Problem eingeben" auf. Nun können Sie Ihren festgestellten Fehler eingeben. Bitte geben Sie auch die HTML ImageMapper NG2 Version, die eingesetzte ArcGIS Version und auch das Betriebssystem an. Gerne können Sie auch Dateien anhängen, die zur Beschreibung des Fehlers hilfreich sind.

Speichern Sie Ihre Fehlerbeschreibung mit "Bericht absenden".

Über "Probleme anzeigen" bekommen Sie eine Auflistung der offenen und behobenen Fehler. Hier können Sie den Status Ihres Fehlereintrags überprüfen. Gibt es Neuigkeiten zu einem von Ihnen eingetragenen Fehler, werden Sie aber auch per Email benachrichtigt.

8.2 Info Menü

8.2.1 Lizenz ändern

Klicken Sie auf den Punkt „Registrierung“ im Service-Menü (das Fragezeichen in der Menüleiste), um den Lizenztyp zu wechseln. Laden Sie Ihre Lizenzdatei (*.lic) mit Klick auf den Button "Lizenz ändern". Der Lizenzwechsel wird sofort wirksam, ohne dass das Programm erneut gestartet werden muss.

8.2.2 Update-Überprüfung

Ein Update starten Sie, indem Sie im Service-Menü (das Fragezeichen in der Menüleiste) auf „Nach Updates suchen“ klicken. Der HTML ImageMapper NG2 lädt jetzt die aktuellste Version herunter welche Sie auch sogleich Installieren können.

9 Versionen

9.1 Commercial Version

Die Commercial-Version bietet den vollen Funktionsumfang.

Zusätzlich wird empfohlen die HTML ImageMapper NG2 - Lizenz in Wartung zu nehmen. In diesem Fall besteht die uneingeschränkte Berechtigung auf Patches, Updates und neue Produktversionen.

9.2 Demo-Version

Ihre Demoversion des HTML ImageMapper NG2 ist 30 Tage lang gültig. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem Sie den HTML ImageMapper NG2 heruntergeladen haben. Während dieser Frist unterliegt Ihre Demoversion folgenden Einschränkungen:

- Die einzelnen Kacheln der Karte werden mit dem Wasserzeichen „HTML ImageMapper NG2 Demo“ hinterlegt.
- Es werden nur 2 Maßstäbe für die Karte verwendet
- Es können maximal 3 Attribute pro Feature verwendet werden
- Es wird ein Link auf die alta4 Geoinformatik AG Website angezeigt.

9.3 Campus-Version

Die Campus-Version bietet den vollen Funktionsumfang einer kommerziellen HTML ImageMapper NG2 Lizenz. Die Nutzung ist auf 12 Monate beschränkt.

9.4 EDU-Version

Die EDU-Version bietet den vollen Funktionsumfang einer kommerziellen HTML ImageMapper NG2 Lizenz. Die Nutzung ist jedoch nur für nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt.

10 Anhang

10.1 Lizenzbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Geschäftsbedingungen sind auf dem Stand vom 15.04.2003. Sie berücksichtigen die Bestimmungen des Fernabsatzgesetzes.

I. Geltung der Bedingungen

1. Angebote, Lieferungen und Leistungen der alta4 Geoinformatik AG erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäfts- und Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

II. Vertragsabschluß

1. Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung oder mit Beginn der Vertragsausführung durch uns zustande.
2. Die Verträge zwischen Besteller und uns sind Werklieferungsverträge. Die beiderseitigen Verpflichtungen ergeben sich aus den folgenden Bestimmungen. Im übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

III. Widerrufsrecht für Privatkunden

1. Der Besteller kann den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab Lieferung bzw. 1. Teillieferung widerrufen. Er trägt die Rücksendekosten bis zu einem Warenwert von 40Euro.
2. Vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind Lieferungen von Software, sofern die gelieferten Datenträger (z.B. Diskette, CD) vom Käufer entsiegelt worden sind oder gesondert auf den Nutzer lizenziert sind.
3. Vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind Lieferungen von Software, sofern die gelieferten Datenträger (z.B. Diskette, CD) vom Käufer entsiegelt worden sind oder gesondert auf den Nutzer lizenziert sind.
4. Es können nur original verpackte Artikel mit Originalrechnung zurückgegeben werden. Originalverpackungen dürfen nicht beschriftet werden.
5. Vor dem Zurückschicken ist eine Rückgabenummer bei service@alta4.de anzufordern.

IV. Preise

1. Die angegebenen Preise im Katalog gelten zzgl. MwSt. Die Mehrwertsteuer wird im Shop bei der Bestellung separat ausgewiesen.
2. Es werden die am Tag der Bestellung geltenden Preise berechnet.
3. Befristete Angebote wie Bundles, Sonderangebote usw. gelten nur für einen begrenzten Zeitraum und solange Vorrat reicht.
4. Transportkosten werden gesondert berechnet. Sie richten sich nach den gewählten Transport- und Zahlungsarten. Näheres unter Punkt Zahlungskonditionen und Aufrechnung

V. Leistungsvorbehalt

Wir behalten uns vor:

1. In Qualität und Preis gleichwertige Leistungen (Waren oder Dienstleistungen) zu erbringen,
2. Im Falle der Nichtverfügbarkeit gewünschte Leistungen nicht zu erbringen.
3. Bei Lieferunfähigkeit des Verkäufers hat der Käufer kein Recht auf Schadenersatz.

VI. Lieferung und Gefahrtragung

1. Die Lieferung der Ware erfolgt an die vom Besteller angegebene Adresse. Die Wahl des Transportweges sowie der Transportmittel obliegt uns.

HTML ImageMapper NG2

2. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist.
3. Teillieferungen sind zulässig und gelten als selbständige Lieferungen, es sei denn, daß die teilweise Erfüllung des Vertrages für den Besteller kein Interesse hat.
4. Bei Sonderanfertigungen, wie Drucksachen und Handbücher, behalten wir uns herstellungsbedingt eine Mehr- oder Minderlieferung vor.

VII. Gewährleistung

1. Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften, liefern wir nach unserer Wahl Ersatz oder bessern nach. Mehrfache Ersatzlieferungen bzw. Nachbesserungen sind zulässig.
Bei Fehlgeschlagen der Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen kann der Besteller Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate und beginnt mit dem Datum der Abnahme.
Wir verweisen auf die Lizenzbedingungen der Software-Hersteller und deren alleinige Verantwortung für das Produkt und die Funktion des bereitgestellten Programmcodes. Eine Garantieleistung unsererseits gilt nur für die Vermittlung zwischen Besteller und Lizenzgeber (Hersteller).
3. Garantieleistungen und -Zeiten richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der jeweiligen Hersteller.
4. Offensichtliche Mängel sind binnen 14 Tagen ab Erhalt schriftlich anzuzeigen. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, sind Gewährleistungsansprüche wegen offensichtlicher Mängel ausgeschlossen.
5. Für Gebrauchtprodukte, die auf unserer Webseite von Dritten angeboten werden (Flohmarkt) übernehmen wir keine Garantie.
6. Wir übernehmen keine Verantwortung für:
 - Inhalte von verlinkten Seiten
 - Beiträge von Forumsbesuchern
 - Fremden Inhalten (Content, Zeitschriftenartikel etc)

VIII. Haftung

1. Der Besteller ist für die Wahrung der Kopierrechte (Copyright) oder sonstiger Schutzrechte der Software allein verantwortlich.
2. Der Hersteller ist für die Virenfreiheit der Datenträger allein verantwortlich. Sollten wir von Dritten wegen Duplikation nicht bekannter und damit durch ein Antivirenprogramm nicht erkennbarer Viren in Anspruch genommen werden, verpflichtet sich der Besteller, die alta4 Geoinformatik AG von diesen Ansprüchen freizustellen.
3. Die Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, auch wegen mittelbarer Schäden, ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrlässige Vertragsverletzung der alta4 Geoinformatik AG oder auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der alta4 Geoinformatik AG zurückzuführen; dies gilt auch für Schäden aus der Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen.

IX. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderung aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum.

Der Besteller ist befugt, über die bestellte Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen.

X. Zahlungskonditionen und Aufrechnung

Bei uns haben Sie die Wahl zwischen mehreren Zahlungsmöglichkeiten. Wählen Sie die für Sie passende Art aus:

- Rechnung
- Kreditkarte (Mastercard oder VISA), Vorkasse (Scheck)
- EU-Ausland und westliches Europa und Nordamerika: Rechnung, Kreditkarte, Scheck (10 EUR) oder Vorkasse
- Restliches Europa und Welt: Kreditkarte (0,00 EUR), Rechnung oder Scheck (10,00 EUR)

HTML ImageMapper NG2

Wenn Sie sich für die Kreditkarte entscheiden, teilen Sie uns online (SSL-verschlüsselt) oder am Telefon die 16stellige Nummer sowie die Gültigkeitsdauer, die Kartenprüfnummer und Ihre Adressangaben mit.

Wir akzeptieren folgende Kreditkarten:

- Visa
- Eurocard (Mastercard)

XI. Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

1. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist 54290 Trier.

2. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit einer sonstigen Bestimmung oder Vereinbarung nicht berührt.

Bei Fragen bezüglich des Lizenzvertrages oder der Software wenden Sie sich bitte an:

alta4 Geoinformatik AG

Frauenstraße 8+9

D-54290 Trier

Deutschland

<http://www.alta4.com>